工具名称:

GW1N4-A2B.exe

类型:

命令行软件, 无界面


用法:

将需要转换的 GW1N4.fs 与 GW1N4-A2B.exe 存放于同一路径,在命令行下进入该路径,使用如下命令进行转换。

GW1N4-A2B.exe GW1N4.fs

结果:

在当前路径生成 New*.fs 和 New*.bin, 其中.fs 文件为 ASCii 格式的数据流文件(与源文件格式一致),.bin 文件为二进制格式。如下图,



注意事项:

暂不支持加密或压缩的数据流文件转换。